

Besucherkähler

Funktion

Bei jedem Öffnen der Website wird der in einer Textdatei abgespeicherte Zählerstand ausgelesen und ein Zählcookie gesetzt. Nach Verlassen der Site wird das Zählcookie gelöscht und der Zählerstand um 1 erhöht und in die Textdatei abgespeichert.

Der Zählerstand kann in der Counterbox unter der Menüspalte, in der Fusszeile und wenn gewünscht unten oder oben auf einer beliebigen Seite angezeigt werden.

Einfügungen und Anpassungen

- Verzeichnis update in Stammverzeichnis der Website mit Textdatei „count.txt“
- Inhalt der Textdatei „count.txt“ auf Anfangszählerstand (z.B. 5656) setzen
- Programmeinschub in index.php mit Zählerfunktionen:

```
<?php
setcookie("count", "yes");           // setzt Zähler-Cookie
$fp = fopen('update/count.txt','r+'); // öffnet Datei count.txt zum Lesen
$count = fgets($fp,10);             // liest Zählereintrag
$besucher = $count;                 // setzt AnzeigevARIABLE auf letzten Zählerstand
if (empty($_COOKIE["count"])) {     // Zählerstand wird um 1 erhöht wenn Zähler-Cookie leer ist
    $count++;
}
rewind($fp);                         // setzt Pointer auf Anfang Zählereintrag
fputs($fp, $count);                  // schreibt neuen Zählereintrag in Datei
fclose($fp);                          // schliesst Datei
```

- Programmeinschub im index.php zur Zähleranzeige im Besuchszählercontainer:

```
<!-- Beginn Zählercontainer -->
<div id="counter">
<div class="counter">Besucher: $besucher</div>
</div> <!-- Ende Zählercontainer -->
```

- Programmeinschub in index.php zur Zähleranzeige in der Fussleiste:

```
<!-- Container footer -->
<div id="footer"><div>created with CMBasic 1.6 | Update: {$mutdate} | $besucher Besucher |
Templatedesign © 2011 by zawadi</div></div>
</div>
```

- Programmeinschub als Skriptzusatz (z.B. impressum.inc.php) für gewünschte Seite:

```
<?php
defined('CMBASIC') or die();
$fp = fopen('update/count.txt','r+'); // öffnet Datei count.txt zum Lesen
$count = fgets($fp,10);             // liest Zählereintrag
$besucher = $count;                 // setzt AnzeigevARIABLE auf letzten Zählerstand
$add_after = "<p>Die Website wurde bis jetzt von <strong>$besucher Besuchern</strong>
besucht!</p>";
?>
```